

Clarix FileMaker

Guida ODBC e JDBC



© 2004–2022 Claris International Inc. Tutti i diritti riservati.

Claris International Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

Claris, Claris Connect, il logo Claris, FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go, FileMaker Pro, FileMaker Server, FileMaker WebDirect e il logo della cartella sono marchi di Claris International Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

La documentazione dei prodotti Claris è protetta da copyright. Non è consentito fare copie o distribuire la presente documentazione senza previa autorizzazione scritta di Claris. La presente documentazione può essere utilizzata esclusivamente con una copia valida del software Claris concessa in licenza.

Tutte le persone, le società, gli indirizzi e-mail e gli URL elencati negli esempi sono fittizi e ogni riferimento a persone, società, indirizzi e-mail o URL esistenti è puramente casuale. Gli autori del prodotto sono elencati nel documento Riconoscimenti fornito insieme a questo software. Gli autori della documentazione sono elencati nei [Riconoscimenti per la documentazione](#). I prodotti di terze parti e gli URL sono citati unicamente a scopo informativo e non costituiscono obbligo o raccomandazione. Claris International Inc. non si assume alcuna responsabilità in merito alle prestazioni di questi prodotti.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro [sito Web](#).

Edizione: Gennaio 2022

Sommario

Capitolo 1

Introduzione

Informazioni su questa guida	5
Dove reperire la documentazione dei prodotti FileMaker	5
Panoramica di ODBC e JDBC	5
Utilizzo del software FileMaker come applicazione client ODBC	6
Importazione dei dati ODBC	6
Aggiunta di tabelle ODBC al grafico delle relazioni	7
Utilizzo di un database FileMaker Pro come origine dati	7
Accesso a un database FileMaker Pro ospitato	7
Limitazioni con strumenti di terze parti	8
Requisiti di rete	8
Aggiornamento di file di versioni precedenti	8

Capitolo 2

Accesso a origini dati SQL esterne

Importazione dei dati ODBC	9
Eseguire SQL per interagire con le origini dati tramite ODBC	10
Uso delle tabelle ODBC nel grafico delle relazioni	11
Origini dati supportate	11
Aggiunta di tabelle ODBC al grafico delle relazioni	11

Capitolo 3

Installazione dei driver client ODBC di FileMaker

Requisiti hardware e software	12
Requisiti di rete	12
Panoramica dell'architettura dei driver client ODBC (Windows)	12
Installazione del driver client ODBC (Windows)	12
Configurazione dei driver client (Windows)	13
Apertura dell'amministratore ODBC (Windows)	13
Configurazione del DSN (Windows)	14
Installazione del driver client ODBC (macOS)	15
Configurazione dei driver client (macOS)	16
Operazioni successive	18

Capitolo 4

Utilizzo di ODBC per condividere i dati FileMaker

Informazioni su ODBC	19
Uso del driver client ODBC	20
Panoramica dell'accesso a un file di database FileMaker Pro	20
Accesso a un file di database FileMaker Pro da un'applicazione Windows	21
Specifiche delle proprietà del driver client ODBC per un DSN FileMaker (Windows)	21
Verifica dell'accesso tramite ODBC (Windows)	21

Accesso a un file di database FileMaker Pro da un'applicazione macOS	22
Specifica delle proprietà del driver client ODBC per un DSN FileMaker (macOS)	22
Verifica dell'accesso tramite ODBC (macOS)	22
Capitolo 5	
<i>Installazione dei driver client JDBC di FileMaker</i>	23
Requisiti software	23
Requisiti di rete	23
Installazione del driver client JDBC	23
Uso del driver client JDBC	24
Capitolo 6	
<i>Utilizzo di JDBC per condividere i dati FileMaker</i>	25
Informazioni su JDBC	25
Uso del driver client JDBC	25
Driver client JDBC	25
Uso di un URL JDBC per collegarsi al database	26
Specificazione delle proprietà del driver nel nome secondario dell'URL	28
Specifica di un valore di timeout del socket	28
Soluzioni con più file di database FileMaker Pro	29
Verifica dell'accesso tramite JDBC	29
Capitolo 7	
<i>Informazioni di riferimento</i>	30
Funzioni di catalogo ODBC	30
Metodi DatabaseMetaData JDBC	30
Mappatura di campi FileMaker Pro su dati di tipo ODBC	30
Mappatura di campi FileMaker Pro su dati di tipo JDBC	31
Tipi di dati in applicazioni a 64 bit	31
Messaggi di errore ODBC e JDBC	31
Messaggi di errore ODBC	31
Messaggi di errore JDBC	32
<i>Indice</i>	33

Capitolo 1

Introduzione

Questa guida descrive come utilizzare il software Claris® FileMaker® come applicazione client ODBC e come origine dati per applicazioni ODBC (Open DataBase Connectivity) e JDBC (Java DataBase Connectivity).

Informazioni su questa guida

Per poter usare questa Guida è necessario avere conoscenze di base sull'uso di ODBC e JDBC e sulla creazione di query SQL. Questa guida descrive le istruzioni SQL e gli standard supportati dalla piattaforma Claris FileMaker. Per informazioni sulla creazione di query SQL, consultare un manuale di terze parti.

Dove reperire la documentazione dei prodotti FileMaker

Per avere informazioni, visualizzare o scaricare la documentazione dei prodotti FileMaker, visitare il [Centro documentazione prodotto](#).

Panoramica di ODBC e JDBC

ODBC e JDBC sono API (Application Programming Interfaces). ODBC è un'API per applicazioni scritte in linguaggio C, mentre JDBC è un'API analoga per il linguaggio Java. Queste API offrono alle applicazioni client un linguaggio comune per interagire con vari servizi di database e origini dati, compresi Claris FileMaker Pro® e Claris FileMaker Server®.

Tutte le applicazioni che supportano ODBC e JDBC riconoscono un sottogruppo fondamentale di istruzioni SQL (Structured Query Language). SQL consente di utilizzare altre applicazioni (fogli di calcolo, elaboratori di testi, strumenti per la generazione di resoconti) per visualizzare, analizzare e modificare i dati.

Utilizzando le API ODBC o JDBC, un'*applicazione client* comunica con una *gestione driver* che identifica il *driver client* per comunicare con una *origine dati*.



Il software FileMaker può agire come applicazione client o come origine dati.

La tabella seguente offre una panoramica su come utilizzare ODBC e JDBC con il software FileMaker.

Operazione da eseguire	Modalità di esecuzione	Prodotto	Vedere
<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare il software FileMaker come applicazione client ODBC Accedere ai dati ODBC memorizzati in un'origine dati SQL esterna 	<ul style="list-style-type: none"> In modo interattivo attraverso il grafico delle relazioni Una volta, in modo statico mediante importazione ODBC o menu File > Apri. Inoltre, istruzione di script Importa record, istruzione di script Esegui SQL e funzione EseguiSQL 	<ul style="list-style-type: none"> FileMaker Pro FileMaker Server Claris FileMaker Cloud® 	<ul style="list-style-type: none"> Questa guida, capitolo 2 Guida di FileMaker Pro
<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare un database FileMaker come origine dati Condividere i dati di FileMaker Pro con un'applicazione client ODBC di terze parti 	<ul style="list-style-type: none"> ODBC e JDBC 	<ul style="list-style-type: none"> FileMaker Pro FileMaker Server 	<ul style="list-style-type: none"> Questa guida, capitoli da 3 a 6
<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare un database FileMaker come origine dati Condividere i dati di FileMaker Pro con un'applicazione client ODBC di terze parti 	<ul style="list-style-type: none"> Query SQL 	<ul style="list-style-type: none"> FileMaker Pro FileMaker Server 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Guida SQL di FileMaker</i>

Utilizzo del software FileMaker come applicazione client ODBC

Come applicazione client ODBC, il software FileMaker può accedere ai dati all'interno di origini dati SQL esterne. Il software FileMaker si connette all'origine dati SQL esterna utilizzando il driver client per l'origine dati ODBC e o importa dati ODBC o lavora con tabelle ODBC nel grafico delle relazioni.

Importazione dei dati ODBC

È possibile importare i dati ODBC in uno dei seguenti modi:

- dal menu **File**, specificando un'origine dati ODBC e inserendo le istruzioni SQL nella finestra di dialogo dell'applicazione per la generazione di query SQL fornita con FileMaker Pro
- creando uno script FileMaker che utilizza l'istruzione di script **Importa record** o l'istruzione di script **Esegui SQL**

Per ciascuno di questi metodi, è necessario inserire le istruzioni SQL da sé e quindi conoscere le istruzioni SQL supportate e la loro sintassi per l'origine dati ODBC. Dovendo inserire le istruzioni SQL da sé, è possibile importare i dati ODBC da qualsiasi origine dati ODBC. Per informazioni sulle istruzioni SQL e sulla sintassi supportata dalla piattaforma Claris FileMaker, consultare la *Guida SQL di FileMaker*.

Aggiunta di tabelle ODBC al grafico delle relazioni

Quando si aggiunge una tabella ODBC al grafico delle relazioni, è possibile collegarsi e lavorare con i dati nelle origini dati SQL esterne in modo simile a come si lavora con i dati nel file di database FileMaker Pro corrente. Ad esempio, è possibile:

- creare le tabelle nel grafico delle relazioni per origini dati ODBC
- aggiungere campi supplementari a tabelle ODBC per effettuare calcoli o riepilogare dati nelle tabelle ODBC
- aggiungere, modificare ed eliminare i dati esterni in modo interattivo
- creare relazioni tra campi in tabelle FileMaker e campi (chiamati anche “colonne”) in tabelle ODBC

Poiché le istruzioni SQL utilizzate per comunicare con una tabella ODBC aggiunta al grafico delle relazioni sono generate da FileMaker Pro, si è limitati a origini dati Oracle, SQL Server e MySQL specifiche supportate da FileMaker Pro nel grafico delle relazioni.

Nota Non è possibile modificare lo schema delle origini dati ODBC esterne utilizzando FileMaker Pro.

Il Capitolo 2 “Accesso a origini dati SQL esterne” descrive come utilizzare il software FileMaker come applicazione client ODBC.

Utilizzo di un database FileMaker Pro come origine dati

Come origine dati, i dati FileMaker sono condivisi con applicazioni compatibili con ODBC e JDBC. L'applicazione si collega all'origine dati FileMaker utilizzando il driver client FileMaker, crea ed esegue le query SQL utilizzando ODBC o JDBC ed elabora i dati recuperati dalla soluzione di database FileMaker Pro.

Nota L'utilizzo dei database FileMaker Pro come origine dati non è supportato per i database ospitati da FileMaker Cloud.

Accesso a un database FileMaker Pro ospitato

FileMaker Server o FileMaker Pro consentono di ospitare un file di database FileMaker Pro come origine dati, condividendo i dati con altre applicazioni usando ODBC e JDBC. La seguente tabella descrive le operazioni che possono essere effettuate con ogni prodotto FileMaker.

Questo prodotto FileMaker	Permette
FileMaker Server	Connessioni illimitate e supporta l'accesso locale (stesso computer) e l'accesso remoto (sia per middleware, come i server Web, sia per l'accesso remoto dei client da applicazioni produttive desktop).
FileMaker Pro	Fino a cinque connessioni e supporta solo l'accesso locale (stesso computer).

Se la soluzione di database FileMaker Pro utilizza più di un file di database FileMaker Pro, tutti i file di database devono trovarsi sullo stesso computer.

Per accedere a un file di database FileMaker Pro ospitato, si deve installare il driver client ODBC o JDBC corrispondente. Installare il driver client sulla macchina in cui è installata l'applicazione di terze parti.

Questa guida spiega in che modo i driver client ODBC e JDBC, quando utilizzati con FileMaker Pro e FileMaker Server, supportano gli standard industriali per ODBC e JDBC.

Per conoscere le istruzioni SQL supportate dai driver client ODBC e JDBC quando utilizzati con FileMaker Pro e FileMaker Server, consultare la *Guida SQL di FileMaker*.

Importante Se si disattiva la condivisione ODBC/JDBC dopo averla attivata, l'origine dati ospitata da FileMaker Server o FileMaker Pro diventa immediatamente non disponibile. L'amministratore del database non è in grado di segnalare alle applicazioni client ODBC e JDBC la disponibilità dell'origine dati (l'amministratore può comunicare solo con i client del file di database FileMaker Pro). Non viene segnalato nessun errore; l'applicazione client deve notificare agli utenti che l'origine dati non è più disponibile e che le transazioni non possono essere completate. Se un'applicazione client tenta di collegarsi a un file di database FileMaker Pro non disponibile, viene visualizzato un messaggio che indica che la connessione non è riuscita.

Limitazioni con strumenti di terze parti

Microsoft Access: quando si utilizza Microsoft Access per visualizzare i dati in un'origine dati FileMaker, non utilizzare i dati di un campo Riassunto. I dati del campo Riassunto non devono essere modificati in Microsoft Access ed è possibile che il valore della data visualizzato in Microsoft Access non sia preciso.

Requisiti di rete

Se si utilizza FileMaker Server per ospitare un file di database FileMaker Pro come origine dati in una rete, è necessaria una rete TCP/IP. FileMaker Pro supporta solo l'accesso locale (stesso computer).

Aggiornamento di file di versioni precedenti

Se si è installato il driver di una versione precedente di FileMaker Pro o FileMaker Server, è necessario installare il driver per la versione corrente. Il driver per la versione corrente del software FileMaker non è compatibile con le versioni precedenti.

Vedere il capitolo 3 "Installazione dei driver client ODBC di FileMaker" e il capitolo 5 "Installazione dei driver client JDBC di FileMaker".

Note

- È necessario creare un DSN (Data Source Name) per ogni file di database FileMaker Pro a cui si desidera accedere come origine dati. Se in precedenza è stato configurato l'accesso attraverso un DSN unico, che consente alle tabelle di suddividersi in diversi file di database FileMaker Pro, sarà necessario consolidare queste tabelle in un unico file di database (oppure creare diversi DSN).
- Per informazioni sull'utilizzo di ODBC e JDBC con versioni precedenti di FileMaker Pro, visitare il [Centro documentazione prodotto](#).

Capitolo 2


Accesso a origini dati SQL esterne

Come applicazione client ODBC, il software FileMaker può accedere ai dati all'interno di origini dati SQL esterne. Il software FileMaker si connette all'origine dati SQL esterna utilizzando il driver client per l'origine dati ODBC e o importa dati ODBC o lavora con tabelle ODBC nel grafico delle relazioni.

Sia che si stiano importando dati ODBC o che si stiano utilizzando tabelle ODBC nel grafico delle relazioni, è necessario configurare un driver per l'origine dati ODBC che si sta usando. Ad esempio, per accedere ai record da un database Oracle è necessario configurare un driver client Oracle.

Importazione dei dati ODBC

Quando si importano i dati ODBC, è necessario un driver client ODBC configurato per l'origine dati SQL esterna sulla macchina client.



Dopo aver configurato un driver client ODBC, è possibile interagire con i record, importarli in un file di database FileMaker Pro esistente o creare un nuovo file di database FileMaker Pro da un'origine dati ODBC (come database di Oracle o Microsoft Access).

Per prima cosa bisogna accedere all'origine dati da importare. Quindi si crea una query per i record da importare dall'origine dati. Infine, se si stanno importando dati in un file esistente, associare i campi dell'origine dati a quelli nel file di database FileMaker Pro.

È possibile accedere all'origine dati ODBC attraverso il menu File, con le istruzioni di script Importa record o Esegui SQL.

Per importare i dati ODBC, seguire questa procedura generale:

1. Installare e configurare i driver ODBC specifici per le origini dati esterne a cui si desidera accedere.
2. Sul computer che eseguirà l'importazione ODBC, definire un DSN di sistema per ogni origine dati ODBC a cui si desidera accedere.
3. Determinare qualsiasi considerazione aggiuntiva per le origini dati ODBC a cui si desidera accedere (ad esempio, se agli utenti viene richiesto di indicare nome utente e password).
4. In FileMaker Pro, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per eseguire l'importazione in un file FileMaker Pro esistente, selezionare il menu **File > Importa record > Origine dati ODBC**.
 - Per creare un file FileMaker Pro dai record dell'origine dati, selezionare il menu **File > Apri**. Quindi selezionare **Origine dati ODBC** per **Tipo file** (Windows) o **Mostra** (macOS).

5. Selezionare l'origine dati, inserire nome utente e password (se disponibili) e fare clic su **OK** per aprire la finestra di dialogo dell'applicazione per la generazione di query SQL fornita con FileMaker Pro.
6. Utilizzando la finestra di dialogo dell'applicazione per la generazione di query SQL fornita con FileMaker Pro, è possibile creare una query. Selezionare la tabella da cui si desidera eseguire l'importazione, quindi selezionare le colonne specifiche che si desidera utilizzare nella query SQL. Utilizzare la scheda WHERE per creare i criteri di ricerca e la scheda ORDER BY per specificare un criterio di ordinamento.

È anche possibile digitare un'istruzione SQL direttamente nella finestra di dialogo dell'applicazione per la generazione di query SQL.

È possibile eseguire immediatamente la query oppure utilizzare l'istruzione di script Importa record o Esegui SQL per eseguire una query come parte di uno script FileMaker.

Nota L'importazione ODBC, l'istruzione di script Esegui SQL e le origini dati SQL esterne non sono supportate nelle soluzioni runtime create con FileMaker Pro.

Per informazioni sull'importazione dei dati, sull'utilizzo della finestra di dialogo dell'applicazione per la generazione di query SQL e sulla creazione di script FileMaker, consultare la Guida di FileMaker Pro. Per informazioni sulle istruzioni SQL e sulla sintassi supportata dalla piattaforma FileMaker, consultare la *Guida SQL di FileMaker*.

Eseguire SQL per interagire con le origini dati tramite ODBC

Oltre a importare dati in un file di database FileMaker Pro tramite ODBC, è anche possibile interagire con le origini dati utilizzando le istruzioni SQL attraverso l'istruzione di script Esegui SQL e la funzione EseguiSQL. L'istruzione di script Esegui SQL può utilizzare qualsiasi istruzione SQL supportata dall'origine dati, come INSERT, UPDATE e DELETE. La funzione EseguiSQL supporta solo l'istruzione SELECT.


È anche possibile utilizzare istruzioni SQL che vanno oltre la semplice importazione di dati in un file di database FileMaker Pro. Ad esempio, si potrebbero eseguire istruzioni SQL che aggiungono record a una tabella di un database nel Server SQL, utilizzando informazioni da un file di database FileMaker Pro.

Per informazioni sulla creazione di script FileMaker che utilizzano l'istruzione di script Esegui SQL e la funzione EseguiSQL, consultare la Guida di FileMaker Pro. Per informazioni sulle istruzioni SQL e sulla sintassi supportata dalla piattaforma FileMaker, consultare la *Guida SQL di FileMaker*.

Uso delle tabelle ODBC nel grafico delle relazioni

Quando si aggiunge una tabella ODBC al grafico delle relazioni, è possibile collegarsi e lavorare con i dati nelle origini dati SQL esterne in modo simile a come si lavora con i dati nel file di database FileMaker Pro corrente.

Quando si utilizzano FileMaker Pro, FileMaker Server o FileMaker Cloud come host per una soluzione che comprende tabelle ODBC nel grafico delle relazioni, si deve configurare il driver client ODBC per l'origine dati SQL esterna sulla macchina host.



Origini dati supportate

Come applicazione client ODBC, FileMaker Pro supporta origini dati SQL esterne come Oracle, Microsoft SQL Server e MySQL Community Edition come tabelle ODBC nel grafico delle relazioni. Per informazioni sulle origini dati SQL esterne supportate, consultare la [Knowledge Base](#).

Aggiunta di tabelle ODBC al grafico delle relazioni

Per impostare un database FileMaker Pro per l'accesso ai dati nelle origini dati ODBC supportate:

1. Installare e configurare i driver ODBC specifici per le origini dati esterne a cui si desidera accedere.
2. Sul computer che ospita il file FileMaker Pro corrente, definire un DSN di sistema per ogni origine dati ODBC a cui si desidera accedere.
3. Determinare qualsiasi considerazione aggiuntiva per le origini dati ODBC a cui si desidera accedere (ad esempio, se agli utenti viene richiesto di indicare nome utente e password).
4. Aggiungere una o più tabelle dall'origine dati ODBC al grafico delle relazioni nel file FileMaker Pro corrente.
5. Per visualizzare dati esterni, aggiungere i campi ai formati del file FileMaker Pro.
6. Se si desidera, aggiungere campi supplementari alle tabelle e ai formati esterni per visualizzare i risultati di calcolo e riassunto in base ai dati memorizzati nelle origini dati ODBC esterne.

Per la descrizione dettagliata dei passi e per ulteriori informazioni sulla configurazione di un driver client ODBC, sulla connessione alle origini dati ODBC, sulla modifica delle origini dati ODBC e sull'impostazione di una tabella ODBC nel grafico delle relazioni, consultare la Guida di FileMaker Pro.

Capitolo 3

Installazione dei driver client ODBC di FileMaker

Per accedere a un file di database FileMaker Pro ospitato come origine dati ODBC, si deve installare il driver client ODBC. Queste istruzioni spiegano come installare il driver client ODBC necessario per accedere ai dati FileMaker da applicazioni di terze parti e applicazioni personalizzate tramite ODBC. Installare il driver client sulla macchina in cui è installata l'applicazione di terze parti.

Come descritto di seguito, il driver client ODBC è disponibile nella cartella xDBC tramite un'installazione separata sul disco di installazione del prodotto FileMaker o scaricandolo da Internet.

Per gli aggiornamenti dei driver client, accedere alla [pagina dei download e delle risorse](#).

Se si utilizzerà FileMaker Server per ospitare un file di database FileMaker Pro, fare in modo che i driver client siano disponibili per gli utenti remoti.

Dopo aver installato il driver client necessario, è possibile configurarlo per accedere ai dati FileMaker e creare query SQL per interagire con i dati.

Requisiti hardware e software

Per installare e utilizzare i driver client ODBC, è necessario soddisfare i requisiti hardware e software minimi descritti nei [requisiti di sistema](#).

Requisiti di rete

Se si accederà a un'origine dati FileMaker ospitata su un altro computer, sarà necessario l'accesso alla rete tramite TCP/IP.

Panoramica dell'architettura dei driver client ODBC (Windows)

Il software FileMaker fornisce driver per client a 32 e a 64 bit per Windows per supportare applicazioni ODBC a 32 e a 64 bit.

È necessario installare il driver client corrispondente alla propria applicazione ODBC, non al proprio sistema operativo:

- Se l'applicazione ODBC è un'applicazione a 32 bit, installare il driver per client a 32 bit.
- Se l'applicazione ODBC è un'applicazione a 64 bit, installare il driver per client a 64 bit.

Installazione del driver client ODBC (Windows)

I driver per client a 32 e 64 bit Windows vengono installati come librerie separate. In una versione a 32 bit del sistema operativo Windows, è possibile installare solo il driver per client a 32 bit. In una versione a 64 bit del sistema operativo Windows, è possibile installare entrambi i driver per client a 32 e a 64 bit.

Installazione del driver client ODBC:

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se il software è stato scaricato elettronicamente, fare doppio clic sull'icona di installazione (file .exe).
 - Se si dispone di un disco di installazione, inserirlo nell'apposita unità.
2. Nella finestra FileMaker Pro o FileMaker Server, fare doppio clic sulla cartella Extra.
3. Fare doppio clic sulla cartella xDBC.
4. Nella cartella xDBC, fare doppio clic sulla cartella ODBC Client Driver Installer.
5. Nella cartella ODBC Client Driver Installer, fare doppio clic sul file di installazione del driver desiderato.
 - Per installare il driver per client a 32 bit (fmodbc32.dll), utilizzare il relativo file di installazione: FMODBC_Installer_Win32.msi
 - Per installare il driver per client a 64 bit (fmodbc64.dll), utilizzare il relativo file di installazione: FMODBC_Installer_Win64.msi
6. Installare il driver client ODBC seguendo le istruzioni a video.
7. Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

Per impostazione predefinita il driver client ODBC viene installato nella seguente cartella:

- In una versione a 32 bit del sistema operativo Windows, il driver per client a 32 bit (fmodbc32.dll) è installato sotto C:\Windows\System32
- In una versione a 64 bit del sistema operativo Windows, il driver per client a 32 bit (fmodbc32.dll) è installato sotto C:\Windows\SysWOW64
- In una versione a 64 bit del sistema operativo Windows, il driver per client a 64 bit (fmodbc64.dll) è installato sotto C:\Windows\System32

Il driver client ODBC, **ODBC FileMaker**, è ora disponibile; permette di configurare l'accesso ai dati FileMaker.

Configurazione dei driver client (Windows)

Prima di utilizzare un'applicazione client ODBC per accedere ai dati FileMaker, è necessario configurare un driver client per l'origine dati. Le impostazioni di configurazione indicano il driver client in uso, la posizione dell'origine dati e i dettagli relativi al metodo di connessione che si intende utilizzare.

Importante Quando si utilizza un driver client di FileMaker, è necessario specificare 2399 come numero di porta.

Apertura dell'amministratore ODBC (Windows)

Per aprire l'amministratore ODBC, utilizzare il pannello di controllo **Strumenti di amministrazione** nella categoria **Sistema e sicurezza**.

Per aprire l'amministratore ODBC a 32 bit in un sistema operativo Windows a 32 bit:

Dal Pannello di controllo di Windows, aprire **Strumenti di amministrazione > Origini dati (ODBC)**.

Per aprire l'amministratore ODBC a 32 bit in un sistema operativo Windows a 64 bit:

Dal Pannello di controllo di Windows, aprire **Strumenti di amministrazione > Origini dati ODBC (32 bit)**.

Per aprire l'amministratore ODBC a 64 bit in un sistema operativo Windows a 64 bit:

Dal Pannello di controllo di Windows, aprire **Strumenti di amministrazione > Origini dati ODBC (64 bit)**.

Configurazione del DSN (Windows)

Per configurare il driver client ODBC:

1. Dalla finestra Amministrazione origine dati ODBC, selezionare la scheda **DSN di sistema** o **DSN utente**. Si crea un DSN per ogni file di database FileMaker Pro a cui si desidera accedere come origine dati.
2. Fare clic su **Aggiungi**.
3. Selezionare **ODBC FileMaker** e fare clic su **Fine**.
4. Fare clic su **Avanti**.
5. Per **Nome** digitare un nome che sia significativo per chi accede all'origine dati FileMaker. Per **Descrizione** inserire, se lo si desidera, una descrizione dell'origine dati FileMaker. Fare clic su **Avanti**.
6. Per **Host**:
 - Se si esegue la connessione a un file di database ospitato da FileMaker Pro sul proprio computer locale, inserire `localhost` o l'indirizzo IP `127.0.0.1`.
 - Se si esegue la connessione a un file di database ospitato da FileMaker Server in rete, inserire il nome di dominio specificato dal certificato SSL del server.

Se è stata attivata la condivisione mediante ODBC/JDBC nell'applicazione host, è possibile selezionare **Connettersi all'host per ottenere i nomi dei database disponibili**.

Se disponibile, FileMaker xDBC Listener utilizza il certificato SSL installato nella cartella CStore sul server. Per motivi di sicurezza, indicare se stabilire una connessione quando non è possibile verificare il certificato SSL.

- Selezionare **Connetti** per consentire al processo ODBC di stabilire sempre la connessione.
- Selezionare **Connetti con avviso** per consentire al processo ODBC di stabilire la connessione, ma visualizzare anche un messaggio di avviso.
- Selezionare **Non connetterti** per non stabilire la connessione e visualizzare un messaggio di errore.

Fare clic su **Avanti**.

In caso contrario fare clic su **Fine** per salvare le informazioni sull'origine dati.

7. Per **Database** selezionare un database dall'elenco dei database disponibili o digitare il nome del file di database FileMaker Pro che si sta utilizzando come origine dati.

Nota Per i file di database ospitati da FileMaker Server, l'elenco dei database può essere filtrato in base all'impostazione **Filtra database**. Vedere la Guida di FileMaker Server. Non è possibile utilizzare il file di esempio FMServer_Sample per testare le connessioni ODBC. Per fare ciò, caricare il proprio database.

- Se è necessaria la gestione speciale di testo non inglese, fare clic su **Lingue avanzate...**
Per rilevare automaticamente le impostazioni della lingua, selezionare l'opzione **Rileva automaticamente impostazioni lingua per l'applicazione**. Per specificare l'impostazione della lingua, deselezionare l'opzione **Rileva automaticamente impostazioni lingua per l'applicazione** e selezionare l'impostazione di sistema che si desidera usare.
Per l'opzione **Codifica testo multi-byte**, selezionare **Sistema** o **UTF-8**. Ad esempio, alcune applicazioni come Microsoft Excel si aspettano che il testo venga codificato con la codifica **Sistema**, mentre le applicazioni Web si aspettano una codifica **UTF-8**. Se l'applicazione prevede una codifica specifica, ma l'opzione indica una codifica diversa, l'applicazione potrebbe visualizzare alcuni caratteri in modo errato. Il software FileMaker supporta caratteri multibyte UTF-8 fino a tre byte.
- Selezionare l'opzione **Descrivere i campi testo come long varchar** per risolvere i problemi legati ai valori di campi lunghi, come i campi per i quali non è specificata una lunghezza massima per l'importazione di Stampa unione di Microsoft Word, o i valori di campo nelle applicazioni PHP superiori a 255 caratteri. Se non si utilizza questa opzione per i valori di campo superiori a 255 caratteri, l'applicazione può restituire una stringa vuota (Windows) o solo 255 caratteri (macOS).
- Per creare un file di registro per le query a esecuzione lunga, selezionare l'opzione **Salva query a esecuzione lunga in file di registro** e digitare un nome per il file di registro.

Fare clic su **Fine** per salvare le informazioni sull'origine dati.

8. Esaminare le informazioni sul DSN FileMaker.

- Fare clic su **Test** per verificare che il driver client ODBC sia stato configurato correttamente per accedere all'origine dati FileMaker.
Se si riceve un messaggio di errore, è possibile correggere le informazioni sulla connessione. Potrebbe inoltre essere necessario controllare che il file di database FileMaker Pro sia ospitato e disponibile, che l'account FileMaker specificato utilizzi un set di privilegi con il privilegio esteso fmxdbc per l'accesso tramite ODBC/JDBC e che l'applicazione host FileMaker Server, FileMaker Pro o FileMaker Cloud sia stata predisposta per la condivisione tramite ODBC/JDBC.
- Fare clic su **OK** per salvare le informazioni sull'origine dati.

Installazione del driver client ODBC (macOS)

Il driver client è installato nella cartella /Libreria/ODBC.

Installazione del driver client ODBC:

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se il software è stato scaricato elettronicamente, fare doppio clic sull'icona con l'immagine del disco (file .dmg).
 - Se si dispone di un disco di installazione, inserirlo nell'apposita unità.
2. Nella finestra FileMaker Pro o FileMaker Server, fare doppio clic sulla cartella Extra.
3. Fare doppio clic sulla cartella xDBC.
4. Nella cartella xDBC, fare doppio clic sulla cartella ODBC Client Driver Installer.
5. Nella cartella ODBC Client Driver Installer, fare doppio clic su **FileMaker ODBC.pkg**.
6. Installare il driver client ODBC seguendo le istruzioni a video.
7. Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

Il driver client ODBC viene installato nella seguente cartella: /Libreria/ODBC

Nota Non è possibile cambiare la cartella di installazione del driver client ODBC.

Il driver client ODBC, **ODBC FileMaker**, è ora disponibile; permette di configurare l'accesso ai dati FileMaker.

Configurazione dei driver client (macOS)

Prima di utilizzare un'applicazione client ODBC per accedere ai dati FileMaker, è necessario configurare un driver client per l'origine dati. Le impostazioni di configurazione indicano il driver client in uso, la posizione dell'origine dati e i dettagli relativi al metodo di connessione che si intende utilizzare.

Queste istruzioni presuppongono l'installazione di [ODBC Manager](#) di Actual Technologies, un prodotto freeware non supportato da Claris®.

Importante Quando si utilizza un driver client di FileMaker, è necessario specificare 2399 come numero di porta.

Per configurare il driver client ODBC:

1. Avviare l'utilità ODBC Manager. (ODBC Manager è installato nella cartella Utilità nella cartella Applicazioni).
2. Selezionare la scheda **DSN sistema** o **Utente DSN**. Si crea un DSN per ogni file di database FileMaker Pro a cui si desidera accedere come origine dati.
3. Fare clic su **Aggiungi...**
4. Selezionare **ODBC FileMaker** e fare clic su **OK**.
5. Fare clic su **Continua**.
6. Per **Nome** digitare un nome che sia significativo per chi accede all'origine dati FileMaker. Per **Descrizione** inserire, se lo si desidera, una descrizione dell'origine dati FileMaker. Fare clic su **Continua**.

7. Per Host:

- Se si esegue la connessione a un file di database ospitato da FileMaker Pro sul proprio computer locale, inserire `localhost` o l'indirizzo IP `127.0.0.1`.
- Se si esegue la connessione a un file di database ospitato da FileMaker Server in rete, inserire il nome di dominio specificato dal certificato SSL del server.

Se è stata attivata la condivisione mediante ODBC/JDBC nell'applicazione host, è possibile selezionare **Connettersi all'host per ottenere i nomi dei database disponibili**.

Se disponibile, FileMaker xDBC Listener utilizza il certificato SSL installato nella cartella CStore sul server. Per motivi di sicurezza, indicare se stabilire una connessione quando non è possibile verificare il certificato SSL.

- Selezionare **Connetti** per consentire al processo ODBC di stabilire sempre la connessione.
- Selezionare **Connetti con avviso** per consentire al processo ODBC di stabilire la connessione, ma visualizzare anche un messaggio di avviso.
- Selezionare **Non connetterti** per non stabilire la connessione e visualizzare un messaggio di errore.

Fare clic su **Continua**.

In caso contrario fare clic su **Fine** per salvare le informazioni sull'origine dati.

8. Per **Database** selezionare un database dall'elenco dei database disponibili o digitare il nome del file di database FileMaker Pro che si sta utilizzando come origine dati.

Nota Per i file di database ospitati da FileMaker Server, l'elenco dei database può essere filtrato in base all'impostazione **Filtra database**. Consultare la Guida di FileMaker Server. Non è possibile utilizzare il file di esempio FMServer_Sample per testare le connessioni ODBC. Per fare ciò, caricare il proprio database.

- Se è necessaria la gestione speciale di testo non inglese, fare clic su **Lingue avanzate...**
Per rilevare automaticamente le impostazioni della lingua, selezionare l'opzione **Rileva automaticamente impostazioni lingua per l'applicazione**. Per specificare l'impostazione della lingua, deselezionare l'opzione **Rileva automaticamente impostazioni lingua per l'applicazione** e selezionare un'impostazione di sistema.

Se l'applicazione utilizza le funzioni ODBC con buffer di caratteri di 4 byte, selezionare l'opzione **L'applicazione utilizza l'ODBC API "larga"**.

Se il tipo di testo `SQL_C_CHAR` deve essere interpretato dal driver come `SQL_C_WCHAR`, selezionare l'opzione **Tratta tipi di testo come Unicode**.

Per l'opzione **Codifica testo multi-byte**, selezionare **Sistema (Mac - Roman)** o **UTF-8**. Ad esempio, alcune applicazioni come Microsoft Excel si aspettano che il testo venga codificato con la codifica **Sistema**, mentre le applicazioni Web si aspettano una codifica **UTF-8**. Se l'applicazione prevede una codifica specifica, ma l'opzione indica una codifica diversa, l'applicazione potrebbe visualizzare alcuni caratteri in modo errato. Il software FileMaker supporta caratteri multibyte UTF-8 fino a tre byte.

- Selezionare l'opzione **Descrivere i campi testo come long varchar** per risolvere i problemi legati ai valori di campi lunghi, come i campi per i quali non è specificata una lunghezza massima utilizzata per l'importazione di Stampa unione di Microsoft Word, o i valori di campo nelle applicazioni PHP superiori a 255 caratteri.
- Per creare un file di registro per le query a esecuzione lunga, selezionare l'opzione **Salva query a esecuzione lunga in file di registro** e digitare un nome per il file di registro. È anche possibile cambiare il valore **Tempo query lunga**.

Fare clic su **Fine** per salvare le informazioni sull'origine dati.

9. Esaminare le informazioni sul DSN FileMaker.

- Fare clic su **Test** per verificare che il driver client ODBC sia stato configurato correttamente per accedere all'origine dati FileMaker.

Se si riceve un messaggio di errore, è possibile correggere le informazioni sulla connessione. Potrebbe inoltre essere necessario controllare che il file di database FileMaker Pro sia ospitato e disponibile, che l'account FileMaker specificato utilizzi un set di privilegi con il privilegio esteso `fmjdbc` per l'accesso tramite ODBC/JDBC e che l'applicazione host FileMaker Server o FileMaker Pro sia stata predisposta per la condivisione tramite ODBC/JDBC.

- Fare clic su **OK** per salvare le informazioni sull'origine dati.

Operazioni successive

Dopo aver installato e configurato un driver client, è possibile creare ed eseguire query SQL per accedere ai dati FileMaker.

Talvolta le applicazioni client usano una terminologia diversa per accedere ad un'origine dati tramite ODBC. In molte applicazioni vi sono voci di menu quali **Get external data** o **SQL query**. Per ulteriori dettagli consultare la documentazione o la Guida fornite con l'applicazione.

Vedere capitolo 4 "Utilizzo di ODBC per condividere i dati FileMaker".

Capitolo 4

Utilizzo di ODBC per condividere i dati FileMaker

Utilizzare il driver client ODBC per collegarsi ai dati FileMaker da un'altra applicazione. L'applicazione che utilizza il driver client ODBC può accedere direttamente ai dati in un file di database FileMaker Pro. Il driver client ODBC FileMaker è **ODBC FileMaker**.


Nota È anche possibile utilizzare FileMaker Pro come applicazione client ODBC, interagendo con i record di un'altra origine dati tramite ODBC utilizzando SQL. Per ulteriori informazioni sull'accesso a un'origine dati SQL esterna tramite ODBC, vedere il capitolo 2 "Accesso a origini dati SQL esterne".

Informazioni su ODBC

ODBC è un'API che consente alle applicazioni di accedere ai dati da diversi sistemi di gestione di database. ODBC offre alle applicazioni client un linguaggio comune per interagire con servizi di database e origini dati.

Tutte le applicazioni che supportano ODBC riconoscono un sottogruppo fondamentale di istruzioni SQL (Structured Query Language). SQL permette di usare altre applicazioni (come fogli di calcolo, elaboratori di testo e strumenti per la generazione di resoconti) per visualizzare, analizzare e modificare i dati FileMaker. Per le istruzioni SQL, le funzioni e le espressioni supportate dal driver client ODBC, vedere la *Guida SQL di FileMaker*.

L'applicazione può accedere ai dati in un file di database FileMaker Pro utilizzando il driver client ODBC. Le istruzioni SQL vengono trasmesse all'host del file di database FileMaker e i risultati di tali istruzioni vengono rispediti all'applicazione. Se si utilizza FileMaker Server per ospitare un file di database FileMaker Pro come origine dati, il file di database può trovarsi su un'altra macchina (la macchina server) collegata alla rete, mentre l'applicazione client si trova sulla propria macchina (la macchina client). Questa relazione è detta *configurazione client/server*.



Uso del driver client ODBC

Il driver client ODBC supporta ODBC 3.0 livello 1. È possibile utilizzare il driver client ODBC con qualsiasi applicazione compatibile ODBC. Condividendo il file di database FileMaker Pro come origine dati, è possibile:

- eseguire stampe unione con Microsoft Word
- creare grafici con Microsoft Excel
- spostare dati FileMaker in un DBMS, come Microsoft SQL Server
- analizzare ulteriormente i dati FileMaker con strumenti per la generazione di query o resoconti, per creare grafici, generare query mirate ed eseguire analisi specifiche
- creare un'applicazione Microsoft Visual Basic in grado di condividere informazioni con FileMaker Pro

Per condividere un file di database FileMaker Pro come origine dati, utilizzare FileMaker Pro per definire gli account che devono avere accesso al file di database. Quindi, controllare l'accesso al file di database assegnando set di privilegi agli account, compreso il privilegio esteso fmxdbc per l'accesso tramite ODBC/JDBC. Infine, attivare la condivisione dei dati tramite ODBC/JDBC per l'applicazione host. Per i dettagli nella Guida di FileMaker Pro o nella Guida di FileMaker Server, visitare il [Centro documentazione prodotto](#).

Importante Le versioni precedenti del driver client ODBC di FileMaker non sono compatibili con la versione corrente del software FileMaker. Per il collegamento a un file di database FileMaker Pro è necessario installare e configurare il driver client ODBC corrispondente alla versione del software FileMaker che si sta utilizzando.

Nota Per verificare se FileMaker XDBC Listener è in esecuzione, è possibile utilizzare Monitoraggio Attività in macOS o Task Manager in Windows per controllare lo stato del processo XDBC Listener. Quando questo processo viene avviato, gli viene assegnato il nome fmxdbc_listener, utilizzato anche per registrare gli eventi.

Panoramica dell'accesso a un file di database FileMaker Pro

Da un'applicazione compatibile con ODBC, è possibile creare query SQL per accedere a un file di database FileMaker Pro. Il driver client ODBC deve essere installato sul computer che genera la query SQL.

Per accedere a un file di database FileMaker Pro:

1. In FileMaker Pro, rivedere i set di privilegi assegnati agli account che avranno accesso al file di database.

Gli account a cui deve essere consentito l'accesso necessitano di un set di privilegi con il privilegio esteso fmxdbc per l'accesso tramite ODBC/JDBC.

2. Attivare la condivisione dei dati tramite ODBC/JDBC per l'applicazione host FileMaker Server o FileMaker Pro. Per i dettagli nella Guida di FileMaker Pro o nella Guida di FileMaker Server, visitare il [Centro documentazione prodotto](#).

3. Assicurarsi che il file di database FileMaker Pro a cui si desidera accedere sia ospitato e disponibile.

Se la soluzione di database FileMaker Pro utilizza più di un file di database FileMaker Pro, tutti i file di database devono trovarsi sullo stesso computer.

4. Collegarsi ai dati FileMaker.
5. Creare ed eseguire una query SQL nell'applicazione client.

Ogni file di database FileMaker Pro aperto e configurato per l'accesso è un'origine dati separata (si crea un DSN per ogni file di database FileMaker Pro a cui si desidera accedere come origine dati).

Ogni database può avere una o più tabelle. I campi di FileMaker Pro sono rappresentati sotto forma di colonne. Il nome completo del campo, compresi gli eventuali caratteri non alfanumerici, viene visualizzato come nome di colonna.

Accesso a un file di database FileMaker Pro da un'applicazione Windows

Specifica delle proprietà del driver client ODBC per un DSN FileMaker (Windows)

Creare un DSN per ogni file di database FileMaker Pro a cui si desidera accedere come origine dati. Il DSN identifica il driver client ODBC di FileMaker, la posizione dell'applicazione host FileMaker e il file di database FileMaker Pro a cui si sta accedendo come origine dati.

Per informazioni sulla creazione di un DSN, vedere "Configurazione dei driver client (Windows)" a pagina 13.

Verifica dell'accesso tramite ODBC (Windows)

Per verificare che il driver client ODBC sia stato configurato correttamente per l'accesso ai dati FileMaker:

1. Aprire la finestra Amministrazione origine dati ODBC. Vedere "Apertura dell'amministratore ODBC (Windows)" a pagina 13.
2. Selezionare la scheda **DSN di sistema** o **DSN Utente** (selezionare la scheda utilizzata durante la configurazione).
3. Scegliere l'origine dati FileMaker configurata.
Il DSN inserito originariamente verrà visualizzato sotto **Nome** e **ODBC FileMaker** sarà il **Driver**.
4. Fare clic su **Configura...**
5. Fare clic su **Avanti** finché non si arriva alla pagina **Conclusione**.
6. Fare clic su **Test**.
Inserire il nome dell'account File FileMaker (in **Nome utente database**) e la password (in **Password database**).

Se viene stabilita la connessione, viene visualizzato il messaggio **Test completato**.

Se la connessione fallisce:

- Assicurarsi che il file di database FileMaker Pro sia ospitato e disponibile.
- Aggiornare o correggere le informazioni sulla connessione.
- Assicurarsi che l'account File FileMaker utilizzi un set di privilegi con il privilegio esteso fmxdbc per l'accesso tramite ODBC/JDBC.
- Verificare che per l'applicazione host FileMaker Server o FileMaker Pro sia stata configurata la condivisione tramite ODBC/JDBC.

Accesso a un file di database FileMaker Pro da un'applicazione macOS

Specifica delle proprietà del driver client ODBC per un DSN FileMaker (macOS)

Creare un DSN per ogni file di database FileMaker Pro a cui si desidera accedere come origine dati. Il DSN identifica il driver client ODBC di FileMaker, la posizione dell'applicazione host FileMaker e il file di database FileMaker Pro a cui si sta accedendo come origine dati.

Per informazioni sulla creazione di un DSN, vedere “Configurazione dei driver client (macOS)” a pagina 16.

Verifica dell'accesso tramite ODBC (macOS)

Per verificare che il driver client ODBC sia stato configurato correttamente per l'accesso all'origine dati FileMaker:

1. Avviare l'utilità ODBC Manager. (ODBC Manager è installato nella cartella Utilità nella cartella Applicazioni).
2. Selezionare la scheda **DSN di sistema** o **DSN Utente** (selezionare la scheda utilizzata durante la configurazione).
3. Scegliere l'origine dati FileMaker configurata.
Il DSN inserito originariamente verrà visualizzato sotto **Nome** e **ODBC FileMaker** sarà il **Driver**.
4. Fare clic su **Configura...**
5. Fare clic su **Continua** finché non si arriva alla pagina **Conclusione**.
6. Fare clic su **Test**.
Inserire il nome dell'account File FileMaker (in **Nome utente database**) e la password (in **Password database**).

Se viene stabilita la connessione, viene visualizzato il messaggio **Test completato**.

Se la connessione fallisce:

- Assicurarsi che il file di database FileMaker Pro sia ospitato e disponibile.
- Aggiornare o correggere le informazioni sulla connessione.
- Assicurarsi che l'account File FileMaker utilizzi un set di privilegi con il privilegio esteso fmxdbc per l'accesso tramite ODBC/JDBC.
- Verificare che per l'applicazione host FileMaker Server o FileMaker Pro sia stata configurata la condivisione tramite ODBC/JDBC.

Capitolo 5

Installazione dei driver client JDBC di FileMaker

Per accedere a un file di database FileMaker Pro ospitato come origine dati JDBC, si deve installare il driver client JDBC. Queste istruzioni spiegano come installare il driver client necessario per accedere ai dati FileMaker da applicazioni di terze parti e applicazioni personalizzate tramite JDBC. Installare il driver client sulla macchina in cui è installata l'applicazione di terze parti.

Per gli aggiornamenti dei driver client, accedere alla [pagina dei download e delle risorse FileMaker](#).

Se si utilizzerà FileMaker Server per ospitare un file di database FileMaker Pro, fare in modo che i driver client siano disponibili per gli utenti remoti.

Dopo aver installato il driver client necessario, è possibile configurarlo per accedere ai dati FileMaker e creare query SQL per interagire con i dati.

Il driver client JDBC è la porzione di driver del software FileMaker che consente alle applicazioni di terze parti o alle applicazioni personalizzate di accedere ai file FileMaker come origini dati JDBC.

Requisiti software

Per installare e utilizzare i driver client JDBC, è necessario JDK 1.6 o successivo.

Per conoscere la versione di Java in esecuzione, aprire una finestra di comando (Windows) o la finestra Terminale (macOS) e digitare `java -version`.

Requisiti di rete

Se si accederà ai dati FileMaker ospitati su un altro computer, sarà necessario l'accesso alla rete tramite TCP/IP.

Installazione del driver client JDBC

È necessario avere l'accesso in scrittura alla cartella in cui si installa il driver client JDBC.

Installazione del driver client JDBC:

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Windows: Se il software è stato scaricato elettronicamente, fare doppio clic sull'icona di installazione (file .exe).
 - macOS: Se il software è stato scaricato elettronicamente, fare doppio clic sull'icona con l'immagine del disco (file .dmg).
 - Se si dispone di un disco di installazione, inserirlo nell'apposita unità.
2. Nella finestra FileMaker Pro o FileMaker Server, fare doppio clic sulla cartella Extra.
3. Fare doppio clic sulla cartella xDBC.
4. Nella cartella xDBC, fare doppio clic sulla cartella JDBC Client Driver Installer.

5. Copiare il file fmjdbc.jar nella cartella adatta al proprio sistema operativo:

- Windows: Copiare il file fmjdbc.jar nella cartella che contiene il file eseguibile Java (java.exe) o in un'altra cartella inclusa nel ClassPath dell'applicazione Java.
- macOS: Copiare il file fmjdbc.jar nella cartella /Libreria/Java/Extensions o in un'altra cartella inclusa nel ClassPath dell'applicazione Java.

A questo punto è possibile utilizzare il driver client JDBC per accedere ai dati FileMaker.

Uso del driver client JDBC

L'applicazione o l'applet Java devono registrare il driver client JDBC nella gestione driver JDBC; inoltre, è necessario specificare l'URL (Uniform Resource Locator) JDBC corretto nell'applicazione o nell'applet.

Importante La porta 2399 deve essere riservata per il driver client JDBC di FileMaker. Il numero di porta è sempre 2399. Non è possibile spostare la condivisione JDBC su una porta diversa.

Vedere capitolo 6 "Utilizzo di JDBC per condividere i dati FileMaker".

Capitolo 6

Utilizzo di JDBC per condividere i dati FileMaker

I programmatori Java possono utilizzare il driver client JDBC con qualsiasi strumento RAD (Rapid Application Development) per creare visivamente un'applicazione o un'applet Java che si colleghi a un'origine dati FileMaker. L'applicazione o l'applet Java che utilizza il driver client JDBC può accedere direttamente ai dati in un file di database FileMaker Pro.

Informazioni su JDBC

JDBC è un'API Java che esegue istruzioni SQL, il linguaggio standard usato per accedere ai database relazionali. JDBC è un'interfaccia di basso livello, cioè viene usata per richiamare direttamente i comandi SQL. Può essere usata anche come base per strumenti e interfacce di livello superiore.

L'applicazione o l'applet Java può accedere ai dati in un file di database FileMaker Pro utilizzando il driver client JDBC. Le istruzioni SQL vengono trasmesse all'host del file di database FileMaker e i risultati di tali istruzioni vengono rispediti all'applicazione. Se si utilizza FileMaker Server come host, il file di database FileMaker Pro utilizzato come origine dati può trovarsi su un'altra macchina (la macchina server) collegata alla rete, mentre l'applicazione client o l'applet Java si trovano sulla propria macchina (la macchina client). Questa relazione è detta *configurazione client/server*.



Uso del driver client JDBC

È possibile usare il driver client JDBC con un compilatore Java o con uno strumento RAD per effettuare la connessione al database mentre si crea il codice per l'applet o l'applicazione Java. Una volta creato l'applet o l'applicazione Java, affinché questi siano in grado di comunicare con il database è necessario che il driver client JDBC sia presente con i file o compreso nel codice.

Per utilizzare il driver client JDBC, l'applicazione o l'applet Java devono registrare il driver nella gestione driver JDBC; inoltre è necessario specificare l'URL esatto di JDBC nell'applicazione o nell'applet. È necessario l'URL di JDBC per effettuare la connessione al database.

Driver client JDBC

Il driver client JDBC fornisce un supporto parziale per la specifica JDBC 3.0. Le seguenti funzioni non sono supportate dalla piattaforma FileMaker:

- Istruzioni SAVEPOINT
- recupero di chiavi generate automaticamente
- trasferimento di parametri a un oggetto istruzione richiamabile per nome
- cursori aperti

- recupero e aggiornamento dell'oggetto a cui si fa riferimento mediante un oggetto Ref
- aggiornamento delle colonne contenenti tipi di dati CLOB, ARRAY e REF
- tipo di dati booleano
- tipo di dati DATALINK
- gruppi di trasformazione e la mappatura del tipo
- relazioni tra JDBC SPI e l'architettura Connettore

Il driver client JDBC è stato testato rispetto a Java Development Kit (JDK) 1.6, 1.7 e 1.8. È un driver Type4, un driver Java puro con protocollo originale che converte le chiamate JDBC direttamente nel protocollo di rete usato da FileMaker Pro. Questo tipo di driver offre tutti i vantaggi Java, compresa l'installazione automatica (ad esempio, il download del driver JDBC con un'applet che lo usa).

La classe e il punto di ingresso principale del driver è
`com.filemaker.jdbc.Driver`

Importante Il driver client JDBC sostituisce il driver JDBC FileMaker rilasciato con una versione precedente del software FileMaker. Se in precedenza è stato configurato l'accesso a un'origine dati FileMaker usando il vecchio driver, sarà necessario ridefinire l'accesso usando e configurando il nuovo driver.

Nota Per verificare se FileMaker XDBC Listener è in esecuzione, è possibile utilizzare Monitoraggio Attività in macOS o Task Manager in Windows per controllare lo stato del processo XDBC Listener. Quando questo processo viene avviato, gli viene assegnato il nome `fmjdbc_listener`, utilizzato anche per registrare gli eventi. Il processo XDBC Listener è distinto dal processo FileMaker Server. È possibile utilizzare la FileMaker Server Admin Console per arrestare e avviare il processo XDBC Listener. Vedere la Guida di FileMaker Server.

Uso di un URL JDBC per collegarsi al database

A molte risorse Java si accede attraverso gli URL. Gli URL JDBC vengono utilizzati per identificare il database, in modo che il driver client JDBC possa riconoscere e stabilire una connessione con il database.

L'URL JDBC è composto da tre parti principali, separate dal segno di due punti:

```
jdbc:<protocollo secondario>:<nome secondario>
```

La prima parte dell'URL JDBC è sempre il protocollo JDBC (`jdbc`). Il *protocollo secondario* è il nome del driver o il nome del meccanismo che supporta più driver. Per il driver client JDBC, il protocollo secondario è `filemaker`. Il *nome secondario* è l'indirizzo IP della macchina che ospita l'origine dati FileMaker.

Registrazione del driver client JDBC e connessione a un'origine dati FileMaker (un esempio)

Di seguito è riportata una parte di un'applicazione client JDBC che:

1. Registra il driver client JDBC nella gestione driver JDBC
2. Stabilisce una connessione con l'origine dati FileMaker; l'URL JDBC è
`jdbc:filemaker://192.168.1.1/database`
3. Restituisce codici di errore

Esempio

```
import java.sql.*;
class FMPJDBCTest
{
    public static void main(String[ ] args)
    {
        // registra il driver client JDBC
        try {
            Driver d =
            (Driver)Class.forName("com.filemaker.jdbc.Driver").newInstance();
        } catch(Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
        // stabilisce una connessione con FileMaker
        Connection con;
        try {
            con =
            DriverManager.getConnection("jdbc:filemaker://192.168.1.1/myda
            tabase","username", "password");
        } catch(Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
        // avviso connessione
        SQLWarning warning = null;
        try {
            warning = con.getWarnings();
            if (warning == null) {
                System.out.println("No warnings");
                return;
            }
            while (warning != null) {
                System.out.println("Warning: "+warning);
                warning = warning.getNextWarning();
            }
        } catch (Exception e) {
            Sysem.out.println(e);
        }
    }
}
```

Nota Questo esempio non è stato ideato per essere compilato.

Specificazione delle proprietà del driver nel nome secondario dell'URL

Specificare le proprietà del driver (nome utente e password) nel nome secondario dell'URL JDBC. Si tratta di proprietà che possono essere passate alla connessione quando si richiama il metodo `DriverManager.getConnection` mediante il parametro `Proprietà`.

- `utente`: un account nel file di database FileMaker Pro che utilizza un set di privilegi con il privilegio esteso `fmjdbc` per l'accesso tramite ODBC/JDBC
- `password`: la password per l'account nel file di database FileMaker Pro

Connessione URL JDBC con il nome del database specificato nell'URL

Formato:

`jdbc:filemaker://<indirizzo IP host filemaker>/<nome database>`

Esempio

```
jdbc:filemaker://192.168.1.1/pubblicazioni
```

Connessione URL JDBC con il nome del database, il nome utente e la password specificati nell'URL

Formato:

`jdbc:filemaker://<indirizzo IP host filemaker>/<nome database>?user=<nome utente database>&password=<password database>`

Esempio

```
jdbc:filemaker://192.168.1.1/clienti?user=Riscossioni&password=admin
```

Nota Poiché l'utilizzo della `e` commerciale (&) è riservato in questa sintassi, non è possibile utilizzare una `e` commerciale nel nome utente o nella password.

Esempi

Nome utente non valido:

```
jdbc:filemaker://hostlocale/vendite_db?user=ad&min&password=admin
```

Password non valida:

```
jdbc:filemaker://hostlocale/vendite_db?user=admin1&password=ad&min
```

Specifica di un valore di timeout del socket

Per impedire al driver JDBC di mantenere la connessione per un tempo indeterminato, includere il parametro `SocketTimeout` quando si specifica la stringa di connessione JDBC, indicando un valore di timeout del socket in millisecondi.

Esempio

```
Connection conn = DriverManager.getConnection (
    "jdbc:filemaker://192.168.1.1/customers?SocketTimeout=100", "admin",
    "admin" );
```

Soluzioni con più file di database FileMaker Pro

Se la soluzione di database FileMaker Pro utilizza molti file di database FileMaker Pro, creare un file di database aggiuntivo che contenga tutti i riferimenti delle origini dati esterne, le ricorrenze di tabella e le relazioni necessari per la soluzione. Quindi definire questo file di database aggiuntivo come origine dati nell'URL JDBC. Tutti i file di database FileMaker Pro devono trovarsi sullo stesso computer.

Verifica dell'accesso tramite JDBC

Nota Non è possibile utilizzare il file di esempio FMServer_Sample per testare le connessioni JDBC. Per fare ciò, caricare il proprio database.

Quando si verifica l'accesso a un file di database FileMaker Pro tramite JDBC, assicurarsi che:

- il file di database FileMaker Pro sia ospitato e disponibile
- l'account File FileMaker utilizzi un set di privilegi con il privilegio esteso fmjdbc per l'accesso tramite ODBC/JDBC
- per l'applicazione host FileMaker Server o FileMaker Pro sia stata configurata la condivisione tramite ODBC/JDBC

Per condividere un file di database FileMaker Pro come origine dati, utilizzare FileMaker Pro per definire gli account che devono avere accesso al file di database. Quindi, controllare l'accesso al file di database assegnando set di privilegi agli account, compreso il privilegio esteso fmjdbc per l'accesso tramite ODBC/JDBC. Infine, attivare la condivisione dei dati tramite ODBC/JDBC per l'applicazione host. Per i dettagli nella Guida di FileMaker Pro o nella Guida di FileMaker Server, visitare il [Centro documentazione prodotto](#).

- la registrazione del driver client JDBC e l'URL JDBC siano corretti (il driver può essere incluso nell'applicazione Java o situato sul computer client).

Capitolo 7

Informazioni di riferimento

Funzioni di catalogo ODBC

Il driver client ODBC supporta le seguenti funzioni di catalogo:

- SQLTables—le informazioni di catalogo sono memorizzate e riportate come nomi di parti singole (solo nome tabella)
- SQLColumns
- SQLColumnPrivileges
- SQLDescribeCol
- SQLGetTypeInfo

Metodi DatabaseMetaData JDBC

Il driver client JDBC supporta i seguenti metodi DatabaseMetaData:

- getColumnNames
- getColumnPrivileges
- getMetaData
- getTypeInfo
- getTables
- getTableTypes
- getVersionColumns

Mappatura di campi FileMaker Pro su dati di tipo ODBC

La tabella di seguito mostra il modo in cui i tipi di campo FileMaker Pro vengono mappati sui dati di tipo ODBC standard.

Tipo di campo FileMaker	Converte nel tipo di dati ODBC	Informazioni sul tipo di dati
Testo	SQL_VARCHAR	La lunghezza massima del testo di una colonna è di 1 milione di caratteri, a meno che non si specifichi un valore Numero massimo di caratteri inferiore per il campo Testo di FileMaker. FileMaker restituisce le stringhe vuote come NULL .
Numero	SQL_DOUBLE	Il tipo campo Numero di FileMaker può contenere valori positivi o negativi, da 10^{-308} fino a 10^{+308} , con max. 15 cifre significative.
Data	SQL_DATE	
Ora	SQL_TIME	Il tipo di campo Ora FileMaker può contenere l'ora del giorno oppure un intervallo di tempo. L'intervallo di tempo viene restituito come un'ora del giorno, a meno non che sia inferiore a 0 o superiore a 24 ore (in entrambi i casi viene restituito un valore di 0).
Indicatore data e ora	SQL_TIMESTAMP	
contenitore (BLOB)	SQL_LONGVARBINARY	Da un campo Contenitore si possono recuperare dati binari, informazioni di riferimento al file o dati di un tipo specifico di file. All'interno di un'istruzione SELECT utilizzare la funzione CAST () per recuperare le informazioni di riferimento al file e la funzione RicavaCome per recuperare i dati di un tipo specifico di file.
Calcolo		Il risultato viene mappato sul tipo di dati ODBC corrispondente.

La lunghezza delle stringhe è opzionale nelle dichiarazioni di tabella. Tutte le stringhe vengono memorizzate e recuperate in Unicode.

Nota I campi multipli di FileMaker sono supportati come matrici.

Esempio

```
INSERT INTO mytable(repField[3]) VALUES ('this is rep 3')
SELECT repField[1], repField[2] FROM mytable
```

Mappatura di campi FileMaker Pro su dati di tipo JDBC

Il driver client JDBC utilizza le seguenti mappature per convertire i dati di tipo FileMaker in dati JDBC SQL.

Tipo di campo FileMaker	Converte in tipo JDBC SQL
Testo	java.sql.Types.VARCHAR
Numero	java.sql.Types.DOUBLE
Data	java.sql.Types.DATE
Ora	java.sql.Types.TIME
Indicatore data e ora	java.sql.Types.TIMESTAMP
Contenitore	java.sql.Types.BLOB
Calcolo	specificato dal tipo di dati del risultato del calcolo

Il driver client JDBC converte i dati FileMaker di tipo **Calcolo** nel tipo JDBC SQL che corrisponde al risultato del calcolo. Ad esempio, il driver client JDBC converte un calcolo FileMaker che produce dati di tipo Indicatore data e ora in `java.sql.Types.TIMESTAMP`.

Tipi di dati in applicazioni a 64 bit

Nella versione a 32 bit dell'API ODBC, alcune funzioni utilizzavano parametri che potrebbero trasferire valori interi o valori puntatore, a seconda del contesto. Nei sistemi operativi Windows a 64 bit, interi e puntatori non hanno le stesse dimensioni. La versione a 64 bit dell'API ODBC utilizza tipi di dati astratti non definiti con dimensioni specifiche.

Le applicazioni che utilizzano valori a 32 bit possono bloccarsi se trasferite su un sistema operativo a 64 bit. Le applicazioni che utilizzano tipi di dati astratti funzionano correttamente su sistemi operativi sia a 32 che a 64 bit.

Messaggi di errore ODBC e JDBC

Di seguito sono riportati i principali formati dei messaggi di errore che è possibile visualizzare quando si utilizzano i dati FileMaker e ODBC/JDBC.

Messaggi di errore ODBC

I messaggi di errore possono essere generati da:

- Errori driver ODBC
- Errori della piattaforma FileMaker e FileMaker XDBC Listener

Messaggi di errore ODBC FileMaker

Un errore verificatosi in FileMaker xDBC Listener o nell'origine dati specifica il DSN utilizzando il seguente formato:

[FileMaker] [ODBC FileMaker] messaggio

Esempio

[FileMaker] [ODBC FileMaker] Account/password non validi

Se si riceve un errore di questo tipo, significa che è stata eseguita un'operazione non valida relativamente al sistema di database. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dei prodotti FileMaker oppure contattare l'amministratore del database.

Messaggi consecutivi di errore in colonne diverse possono visualizzare a volte un nome di colonna non corretto.

Messaggi di errore JDBC

Il driver FileMaker JDBC genera errori per l'applicazione chiamante restituendo SQLExceptions. I messaggi di errore possono essere generati da:

- Errori driver JDBC
- Errori della piattaforma FileMaker e FileMaker XDBC Listener

Messaggi di errore JDBC FileMaker

Un errore verificatosi in FileMaker xDBC Listener o nell'origine dati specifica il DSN utilizzando il seguente formato:

[FileMaker] [JDBC FileMaker] messaggio

Esempio

[FileMaker] [JDBC FileMaker] Account/password non validi

Se si riceve un errore di questo tipo, significa che è stata eseguita un'operazione non valida relativamente al sistema di database. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dei prodotti FileMaker oppure contattare l'amministratore del database.

Indice

Numeri

- 32 bit
 - amministratore ODBC (Windows) 13
 - architettura 12
 - driver client (Windows) 13
- 64 bit
 - amministratore ODBC (Windows) 14
 - architettura 12
 - driver client (Windows) 13
 - tipi di dati 31

A

- accesso mediante privilegio esteso ODBC/JDBC 20
- accesso remoto 7
- account e privilegi 20
- amministratore ODBC (macOS) 22
- amministrazione origine dati ODBC
 - apertura 13
 - creazione di un DSN 14
 - verifica accesso ODBC 21
- applicazione client, utilizzo di FileMaker Pro come 6

B

- BLOB 31

C

- campi
 - mappatura JDBC 31
 - mappatura ODBC 30
- campi multipli 31
- campo Contenitore
 - mappatura tipo di dati JDBC 31
 - mappatura tipo di dati ODBC 30
- chiavi generate automaticamente 25
- condivisione, impostazione ODBC/JDBC 20
- configurazione di un'origine dati FileMaker
 - per JDBC 28
 - per ODBC (macOS) 22
 - per ODBC (Windows) 21
- cursori aperti in JDBC 25
- cursori in JDBC 25

D

- DATE 31
- disattivazione di un file di database FileMaker Pro condiviso 8
- DOUBLE 31
- driver client JDBC
 - classe e punto di ingresso principale del driver 26
 - mappatura tipi di dati 31
 - registrazione con la gestione driver JDBC 26
 - specificazione dell'URL JDBC 26
 - verifica accesso 29

- driver client ODBC
 - mappatura tipi di dati 30
 - verifica accesso (macOS) 22
 - verifica accesso (Windows) 21
- driver client ODBC di FileMaker
 - macOS 16
 - Windows 13
- driver, versioni compatibili 8
- DSN
 - creazione (macOS) 22
 - creazione (Windows) 21
 - uno per file 8

F

- file
 - impostazione dell'accesso a 20
 - organizzazione su un computer 7
- formati dei messaggi di errore 31
- funzione CAST 30
- funzione di catalogo 30
- funzione EseguiSQL 10
- funzione RicavaCome 30
- funzioni di catalogo ODBC 30

G

- generatore di query SQL 6, 10
- grafico delle relazioni 7

I

- importazione dei dati ODBC 9
- impostazione di privilegi e condivisione 20
- istruzione di script Esegui SQL 9, 10
- istruzione di script Importa record 9, 10

J

- JDBC
 - descrizione 25
 - driver client, descrizione 25
 - messaggi di errore 32
- JDBC SPI 26
- JDK (Java Development Kit) 26

M

- macOS
 - creazione di un DSN 16
 - requisiti per driver client JDBC 23
 - verifica accesso ODBC 22
- mappatura tipi di dati
 - driver client JDBC 31
 - driver client ODBC 30

- mappatura tipo di dati
 - driver client JDBC 31
 - driver client ODBC 30
- metodi DatabaseMetaData 30
- metodi MetaData 30
- metodo getColumnPrivileges 30
- metodo getColumns 30
- metodo getMetaData 30
- metodo getTables 30
- metodo getTableTypes 30
- metodo getTypeInfo 30
- metodo getVersionColumns 30
- Microsoft Access 8
- modifica dello schema 7
- MySQL 11

N

- nomi colonna 21

O

- ODBC
 - campi multipli 31
 - descrizione 19
 - messaggi di errore 31
- ODBC Manager
 - creazione di un DSN 16
 - download 16
 - verifica accesso ODBC 22
- Oracle 11
- origine dati
 - configurazione per l'accesso tramite JDBC 28
 - configurazione per l'accesso tramite ODBC (macOS) 22
 - configurazione per l'accesso tramite ODBC (Windows) 21
 - disattivazione di un file di database FileMaker Pro condiviso 8
 - un DSN per ogni file di database FileMaker Pro 8
 - verifica dell'accesso tramite JDBC 29
 - verifica dell'accesso tramite ODBC (macOS) 22
 - verifica dell'accesso tramite ODBC (Windows) 21
- origini dati SQL esterne
 - accesso 9
 - versioni supportate 11

P

- password
 - con JDBC 28
 - con ODBC 21, 22
- porta 2399
 - richiesta per JDBC 24
 - richiesta per ODBC (macOS) 16
 - richiesta per ODBC (Windows) 13
- porte richieste
 - per JDBC 24
 - per ODBC (macOS) 16
 - per ODBC (Windows) 13

- privilegi estesi 20
- privilegi, estesi 20
- privilegio esteso fmxdbc 20, 28
- proprietà del driver
 - driver client JDBC 28
 - driver client ODBC (macOS) 22
 - driver client ODBC (Windows) 21

R

- registrazione del driver client JDBC 26
- requisiti di rete 8
- requisiti di sistema
 - per driver client JDBC 23
 - per driver client ODBC 12
- requisiti per l'installazione 12, 23
- requisiti TCP/IP 8

S

- soluzioni runtime, limitazioni 10
- SQL Server 11
- SQL_DATE 30
- SQL_DOUBLE 30
- SQL_LONGVARBINARY 30
- SQL_TIME 30
- SQL_TIMESTAMP 30
- SQL_VARCHAR 30
- SQLColumnPrivileges 30
- SQLColumns 30
- SQLDescribeCol 30
- SQLExceptions 32
- SQLGetTypeInfo 30
- SQLTables 30
- strumenti RAD (Rapid Application Development) 25
- supporto SAVEPOINT 25

T

- testing accesso
 - driver client JDBC 29
 - driver client ODBC (macOS) 22
 - driver client ODBC (Windows) 21
- TIME 31
- TIMESTAMP 31
- tipo di dati ARRAY 26
- tipo di dati booleano 26
- tipo di dati CLOB 26
- tipo di dati DATALINK 26
- tipo di dati REF 26

U

- URL (Uniform Resource Locator) per il driver client JDBC 26
- utilizzo di ODBC e JDBC con il software FileMaker 6

V

valore nullo 30

VARCHAR 31

verifica accesso

 driver client JDBC 29

 driver client ODBC (macOS) 22

 driver client ODBC (Windows) 21

versione Java 23

W

Windows

 creazione di un DSN 21

 requisiti per driver client JDBC 23

 verifica accesso ODBC 21

X

XDBC Listener

 messaggi di errore 31

 utilizzo con JDBC 26

 utilizzo con ODBC 20